

## CD起動時のキーボード使用方法(復元の操作)


この資料では、キーボード操作でハードディスクの復元を行う方法をご紹介します。


1. CDから起動(ブート)します。メニューが表示されたら、<↓>キーで[クイック復元ウィザード]選択し、<Enter>キーを押します。

カーソルが灰色になっている場合には、<Tab>キーを押し、カーソルが青色の状態になってから選択してください。




2. クイック復元ウィザードが起動します。そのまま<Enter>キーを押して次へ進みます。



3. バックアップイメージを選択します。〈Tab〉キーを押して  ボタンにカーソルを合わせて〈Enter〉キーを押します。




4. 〈Tab〉キーを押して  にカーソルを合わせます。〈↓〉キーを押すと接続されているドライブが表示されます。そのまま〈↑〉〈↓〉キーを押して、バックアップイメージが保存されているドライブを選択します。

※Windows 上ドライブ文字(C:など)が一致しない場合があります。



5. 〈Tab〉キーを1回押して〈↑〉〈↓〉キーでバックアップイメージを選択し、〈Enter〉キー押します。

※フォルダを開きたい場合には、フォルダを選択した状態で、〈Enter〉キーを押します。



6. <Tab>キーを押して[次へ]にカーソルを合わせ、<Enter>キーを押します。




7. バックアップイメージのプロパティが表示されます。<Tab>キーを押して[次へ]にカーソルを合わせ、<Enter>キーを押します。




8. 復元先を指定します。復元先のドライブを変更したい場合には、<Tab>キーを押して  にカーソルを合わせ、<↑><↓>キーを押して、ドライブを選択します。


選択が完了したら、<Tab>キーを押して、[次へ]ボタンにカーソルを合わせ<Enter>キーを押します。



9. 復元の概要が表示されます。復元を開始するには、そのまま<Enter>キーを押します。



10. 復元の処理が開始されます。完了したら<Enter>キーを押して画面を閉じます。



11. 最初の画面に戻ります。CD を取り出してから、<↓>キーで[再起動]もしくは[電源を切る]を選択して<Enter>キーを押してください。

