

# 許可しないUSBメモリー・ハードディスクをシャットアウト **クイックガイド**

## LB USBロック Plus

「クイックガイド」では、基本的な設定と使い方をご案内しています。詳細は「利用ガイド」(CD-ROMに収録)をご覧ください。

「LB USBロック Plus」はプログラムのインストール後、PCを再起動して初期設定を済ませるとUSBストレージの制御が有効になります。

### インストール

- CD-ROMをセットすると下図のメニューが起動します。  
※インストールは管理者権限で実行してください。
- ウィザードの指示に従ってインストールを進めてください
- インストール完了後、PCを再起動して「初期設定」を行います。

### 初期設定


- システムを再起動してWindowsにログオンすると、ライセンス入力画面が表示されます。ライセンスキーを入力して「OK」をクリックしてください。
- キーの入力後「セットアップ」画面が表示されます。
- 利用を許可するUSBストレージをPCに接続してください。

複数本ある場合はすべて接続します(初期設定完了後に順次追加していくこともできます)。

接続したら、「USBストレージ追加」をクリックします。


- 「USBストレージ追加」をクリックすると下図の画面が表示されます。「参照」をクリックしてください。
- 現在接続中のUSBストレージが一覧に表示されます。ホワイトリストに追加するストレージを選択して「OK」をクリックします。
- 選択したUSBストレージのIDが取り込まれます。「OK」をクリックしてください。

10 ホワイトリストの登録内容を確認して、「次へ」をクリックします。




複数のストレージを登録する場合は、再度「USBストレージの追加」をクリックして1本ずつ追加します。

11 設定内容を確認して「完了」をクリックします。



12 ⑩のオプション「CD/DVDへの書き込みを禁止する」がチェックされている場合（初期状態）、PCを再起動する必要があります。




「CD/DVDへの書き込みを禁止する」をチェックしていない場合、この画面は表示されません。

## 動作の確認

初期設定の完了後、アクセス制御が正常に動作するかテストしてみます。

- はじめに、ホワイトリストに登録したUSBストレージをPCに接続して、エクスプローラーからアクセスしてください。通常通りに使用することができます。
- 次にホワイトリストに登録していないUSBストレージをPCに接続して、エクスプローラーからアクセスしてみます。




ホワイトリストに登録されていないUSBストレージは、右図のようにエクスプローラー上には「USBドライブ E:」として表示されますが、ダブルクリックしてドライブの内容を表示すると、図のメッセージが表示され、実際にアクセスすることはできません。



## ホワイトリストの追加、設定の変更

設定の変更やホワイトリストの更新は「ユーティリティー」画面から行います。

- ◆ Windowsの「スタート」から「LB USBロック Plus」を選択するとパスワード認証画面が表示されます。初期パスワード「password」（半角英数）を入力して「OK」をクリックするとユーティリティー(設定画面)が起動します。



ユーティリティー起動後、パスワードは容易に推測されない新しいものに変更してください。  
※ パスワードの紛失時の復旧に関するお問い合わせには対応できません。

チェックを外すと「LB USBロック Plus」のアクセス制御機能を停止します。

ホワイトリスト	
USBストレージ追加	ホワイトリストに新しいストレージを追加します
編集	選択した機器の設定を変更します
削除	選択したストレージをリストから削除します。削除されたストレージはアクセス不可になります。

ホワイトリスト以外	
全てアクセス禁止	リストにないUSBストレージを全てアクセス禁止にします。
全て読み取り専用	リストにないUSBストレージを全て読み取り専用にします。
オプション	
ポータブルデバイスへのアクセスを禁止する	USBストレージとして認識されない、一部のスマートフォンや携帯音楽プレイヤーのアクセスを禁止します。
CD/DVDへの書き込みを禁止する	CD、DVDディスクへの書き込みを禁止します(USB接以外のドライブも含まれます)。変更時はPCの再起動が必要です。
CD/DVDからの読み込みを禁止する	CD、DVDディスクの読み込みを禁止(アクセス不可)します(USB接続以外のドライブも含まれます)。
内蔵SDカードへのアクセスを禁止する	内蔵SDカードスロットの利用を禁止します。

設定の変更後は必ず「適用」をクリックしてください。

※ この他の設定と詳細は利用ガイド(CD-ROMに収録)をご参照ください。