

CD起動時のキーボード使用方法(バックアップの操作)


この資料では、キーボード操作でハードディスクのバックアップを行う方法をご紹介します。


1. CDから起動(ブート)します。メニューが表示されたら、[LB Image Backup 7 Basic]が選択されていることを確認して<Enter>キー押しします。カーソルの移動は<↑><↓>キーで行います。


カーソルが灰色になっている場合には、<Tab>キーを押し、カーソルが青色にしてから選択してください。




2. LB Image Backup 7 Basic が起動します。接続されているハードディスクが正しく認識されているのか確認します。





3. バックアップしたいドライブ、パーティションを選択します、<Tab>キーを押して、にカーソルを合わせます。<↓>キーでドライブを選択し、<Enter>キーを押します。





4. <Alt>キーを押しながら、<S>キーを押して [ハードディスク]メニューを開きます。<↓>キーを押して、[ハードディスクのバックアップ]を選択して<Enter>キーをクリックします。



5. バックアップの設定画面が表示されます。ここでは、バックアップ先を指定します。<Tab>キーを押して、ボタンにカーソルを合わせ、<Enter>キーを押します。




6. 保存先を指定します。〈Tab〉キーを押して、 ボタンにカーソルを合わせます。〈↓〉キーを押して保存先のドライブを指定し、〈Enter〉キーを押してください。




7. ファイル名を変更したい場合には、〈Tab〉キーを押して[ファイル名]にカーソルを合わせ任意の名前に変更してください。設定が完了したら〈Tab〉キーを押して[保存]ボタンにカーソルを合わせ、〈Enter〉キーを押します。


※フォルダを開きたい場合には、フォルダを選択した状態で、〈Enter〉キーを押します。




8. 設定画面に戻ります。〈Tab〉キーを押して [バックアップ] ボタンにカーソルを合わせ、〈Enter〉キーを押します。




9. [保留中の操作]に設定した処理が追加されます。処理を実行するために<Tab>キーを押して[適用]ボタンにカーソルを合わせ、<Enter>キーを押します。




10. 確認画面が表示されます。[はい]にカーソルを合わせて<Enter>キーを押すと、処理が開始されます。




11. バックアップが開始され、処理の進行状況が表示されます。



12. 処理が完了したら、<Enter>キーを押して画面を閉じます。以上でバックアップ操作は完了です。



13. LB Image Backup 7 Basic を終了するには、<Alt>キーを押しながら<G>キーを押します。[一般]メニューが表示されるので、<↓>キーで、[終了]を選択し、<Enter>キーを押します。



14. 最初の画面に戻ります。CD を取り出してから、<↓>キーで、[再起動]もしくは[電源を切る]を選択して<Enter>キーを押してください。

